Qual è la differenza tra la demo e la versione completa?

La demo in realtà non compra o vende, dice solo all'utente quando avrebbe comprato o venduto se fosse la versione completa. L'utente più che altro può vedere quanto è veloce il bot e imparare come funzionano le impostazioni. PER AVVIARE IL BOT DEVI POSSEDERE NEL TUO WALLET IL NOSTRO TOKEN

## Come avviare il bot:

Segui i tutorial su youtube:

Windows: <u>https://youtu.be/ugVds-NnKcE</u>

MAC: <u>https://www.youtube.com/watch?v=damlp-DC9Gw&t=1s</u>

Linux UBUNTU: https://www.youtube.com/watch?v=d7x2vuMW\_7w

Vuoi acquistare il bot? – https://sniperbot.aviddot.com

1. Apri lo zip e sposta il contenuto in una cartella

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su configfile.py e fare clic su "Apri con..." → Notepad - Fai clic su scegli un'altra app se Notepad non è un'opzione

3. Aggiungi il tuo indirizzo METAMASK e la PRIVATE KEY in fondo al file tra le virgolette (").

SI PREGA DI INSERIRE LA <mark>PERSO</mark>NAL KEY NON <mark>LA</mark> VOSTRA S<mark>EED PH</mark>ASE (VEDI 5.)

4. Il tuo indirizzo è come questo (che è il mio indirizzo): – 0x6B1CeA1c27Bbb1428978dC3C0423642fDa404367

5. Puoi ottenere la chiave privata seguendo questa guida:

https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015289632-How-toExport- anAccount-Private-Key

6. Salva il configfile.py

7. Avvia il file exe mentre configfile.py si trova nella stessa cartella



		1 Contraction of the second se	ASU ASU
		SIL	where the second s
	6	2°	(A) <sup>o</sup>
	7	MAX SLIPPAGE	Imposta il MAX slippage che il b <mark>ot d</mark> eve utilizzare per la transazione.
~	5		ATTENZIONE – MAX SLIPPAGE NON È SLIPPAGE.
			Questo vuol dire che verrà utili <mark>zza</mark> to solo lo slippage <mark>nece</mark> ssario, fino al 100%
	8	GWEI TO USE FOR TRADE	Imposta il GWEI da utilizzare p <mark>er la</mark> transazione.
			SI RACCOMANDA GWEI > A 15-20
	9	APPROVE TOKEN BEFORE SNIPING	Selezionandol <mark>o, un</mark> a volta avvia <mark>to il</mark> bot, il token verrà approvato sul DEX selezionato.
	11	AMOUNT OF SECONDS TO WAIT TILL SELL AFTER	Imposta (in <mark>secondi)</mark> quanto tem <mark>po d</mark> eve pass <mark>are d</mark> all'acquisto alla vendita)
		BUYING	ATTENZIONE
			DEVI SEMPRE CALCOLARE CHE IL TOKEN DEVE ESSERE PRIMA APPROVATO
	12	SELL WHEN TOKENPRICE IS MORE THAN (\$)	Im <mark>posta il p</mark> rezzo del token al quale vuoi vendere.
		.0.	Quando il prezzo verrà raggiunto, verrà effettuata una transazione di vendita.
	13	SELL WHEN TOKENPRICE (%) HIGHER THAN BUY	Imposta la % di gain al quale vuoi vendere.
		0	Quando la % verrà raggiunta, verrà effettuata la transazione di vendita.
		,0X	ATTENZIONE
		SUI	QUESTO NON TIENE CONTO DELLO SLIPPAGE E DELLE TASSE, MA DEL SOLO
			INCREMENTO/DECREMENTO DEL PREZZO IN % AL MOMENTO DELL'ACQUISTO.
	14	CUSTOM SLIPPAGE PER SELLING	Imposta uno slippage personalizzato per la Vendita
	15	STOPLOSS	Imposta uno STOPLOSS (%) Quando la % verrà raggiunta, il bot effettuerà una transazione di
		- T	vendita
	16	ONLY SELL THE TOKEN, DON'T BUY	Selezionando questa casella, il bot ignorerà qualsiasi azione di acquisto e terrà in considerazione
	ci.	~	solo quelle per la vendita
$\langle \rangle$	17	RPC SELECTOR	Drop-down menu dal quale puoi selezionare la RPC
	18	SELL THIS MANY TIME	Imposta il numero di vendite che il bot deve effettuare. Utile quando è presente un MAX SELL.
	19	TOKEN AMOUNT TO SELL	Imposta il n <mark>umero</mark> di token che vuoi vendere. Utile quando è presente un MAX SELL.
	20	MAX GAS	Imposta il MAX GAS da usare per le transazioni.
			ATTENZIONE - MAX GAS NON è GAS
			Questo vuol dire che verrà utilizzato solo il GAS necessario.
	21	CHECK TRADING BARRIERS (INCL HONEYPOT)	Quando abilitato, verrà effettuato un check sul contratto del token. Verrà effettuato l'acquisto
			solo se il token non risulterà un HONEYPOT e solo se il trading sarà abilitato.
			Nel caso in cui il trading sia disabilitato, Il bot andrà in loop. Acquisterà appena verrà abilitato il
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	trading
			ATTENZIONE
		Qu	HUNEYPUT CHECKER RIESCE AD EVITARE GLI HUNEYPUT NELL'80% DEI CASI - DYOR
		N.	
		S	
		. 20.	
		al'	

		×S	xS xS
		NIGOL	aviddou
	22	CHECK CLIPBOARD AND FORCE BUY	Se abilitato, il bot controllerà in c <mark>ont</mark> inuazione la clipboard, appena copiera <mark>i</mark> l'indirizzo, lui lo
	_ · \	5/	incollerà nel'apposito campo ed <mark>eff</mark> ettuerà un FORCE <mark>BUY. Utile nei FAIR LA</mark> UNCH, quando il
1	5.	Tutorial:	contratto viene rilasciato all'ult <mark>imo</mark> secondo
$\frown$		https://www.youtube.com/watch?v=lvK61paKpcU	
	Α	PASTE	Il bot incollerà il c <mark>ontr</mark> atto (se p <mark>res</mark> ente nella clipboard) nell'apposito campo
	В	PASTE BUY	Il bot incollerà i <mark>l con</mark> tratto (se pr <mark>ese</mark> nte nella clipboard) nell'apposito campo ed effettuerà un
			FORCE BUY
	С	DEX SELECTOR	Seleziona il DEX sul quale vuoi tradare
	D	DIRECTLY	Da utilizzare solamente se viene aggiunta una coin personalizzata (es BUSD) ed è presente una pool di liquidità con quella coin. DA NON UTILIZZARE CON POOL BNB
		.0.	J. J.
		N. C. C.	COME FUNZIONA:
		.0°	DIRECTLY selezionato – COIN (ES.BUSD)->TOKEN
		.0X	DIRECTLY non selezionato – COIN(ES. USDT) – MAIN NETWORK COIN (ES. BNB per PancakeSwap,
	-		ETH per UNISWAP) -> TOKEN
	E	MAIN COIN TO TRADE	delle NETWORK selezionata)
		110	C' nassihila aggiungara sain narsanalizzata
		J.	E possibile aggiungere com personalizzate.
	(	Sy	
	n'e-		Questo bottone può essere cliccato in ogni momento. Effettuerà un EORCE RUX prendendo le
~		TORCE BOT	configurazioni impostato nel bot (20, MAX GAS $= 8$ , GWEL $= 2$ , X AMOUNIT OF COIN TO TRADE $= 7$
			$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$
	G	FORCE SELL	Questi hottoni nossono essere cliccati in ogni momento. Puoi scegliere di vendere % di token in
	5		base al bottone che premi. Verrà effettuata una transazione di vendita forzata con le impostazioni
			settate nel hot (20 MAX GAS – 8 GWEL – 17 CUSTOM SUPPAGE FOR SELLING)
-	Н	POOCOIN	Link diretto a Poocoin per controllare la chart del token presente nel field 1
	1		Questo bottone permette di conjare il prezzo del token. Utile se vuoi impostare un acquisto o una
			vendita basata sul prezzo del token
	L	CHECKLATENCY	Cliccando questo bottone, verrà effettuato un test di connessione alla RPC selezionata nel field 17
	M	CHECK ALL LATENCY	Cliccando questo bototone, verrà effettuato un test di connessione per tutte le RPC presenti nel
			Drop-down menu
		R	
		NY NY	ALL
		25	10 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
		.80	,80 
		and the second s	No.

## Opzioni modificabili solo nel configfile:

LOTS

Qaviddots

Queste opzioni si trovano all'interno del configfile.py

## TG: @aviddotsu RICORDA – I NUMERI, I CONTRATTI E I LINK DEVONO ESSERE INSERI<mark>TI A</mark>LL'INTERNO DELLE VIRGOLETTE 'VALORE'

	Valore predefinito	Attivo	Descrizione
	ita = '0'	ita = '1'	Se abilitato, il bot sarà in lingua italiana
	por = '0'	por = '1'	Se abilitato, il bot sarà in lingua Portoghese
	selfaddedcoin = "	selfaddedcoin = 'TOKEN ADDRESS'	Inserisci il token address della coin che vuoi aggiungere per tradare RICORDA DI AGGIUNGERE IL CONTRACT ADDRESS DELLA GIUSTA RETE. ES. USDT HA DUE INDIRIZZI DIVERSI TRA ERC20 E BSC
	Addedurlurl = " Quicknode tutorial: <u>https://www.youtube.com/watch?v=fb82IVCDQ6g&amp;t=11s</u> Infura.io tutorial: <u>https://www.youtube.com/watch?v=h7INUvSL7B4</u>	Addedurlurl = 'LINK RPC'	Inserisci il link della RPC personalizzata. RICORDATI DI SELEZIONARLA DALLA GUI – 17
~	Updateinfospeed = '2'	Updateinfospeed = 'NUMERO'	Imposta (in secondi) quanto veloce il bot deve aggiornare le informazioni del prezzo del token, prezzo della main coin, Bilancio del wallet e tutte le opzioni visionabili in real-time in basso a destra del bot
	Approvegwei = '20'	Approvegwei = 'NUMERO'	Imposta il GWEI che deve essere utilizzato per l'approvazione del token
	Minliq = '1'	Minliq = 'NUMERO'	Imposta la liquidità minima (in MAIN COIN ES BNB) dal quale il bot può fare transazioni
	retrywhenerror='0'	retrywhenerror='1'	Se abilitato ('1') nel momento in cui si verifica un errore in acquisto o in vendita, il bot riproverà ad effettuare l'operazione fino a quando non verrà eseguita.
	Maxfee='0'	Maxfee='NUMERO'	Puoi decidere a quanto devono ammontare le fee per permettere al bot l'acquisto. Se le fee saranno maggiori del numero indicato, il bot non acquisterà
	widdotsur	widdotsur	widdotsur

@aviddotse	ERORI COMUNI
Failed to execute script Frontrun	Assicurati di aver decompresso il file in una cartella e di non eseguirli da winrar. Assicurati di aver inserito correttamente il WALLET ADDRESS e la PRIVATE KEY. Se la PK presenta 0x all'inizio, devi rimuoverlo. Il numero totale dei caratteri della PK deve essere 64
{'code': -32000, 'message': 'insufficient funds for gas * price + valu	Iue'} Non hai abbastanza fondi in MAIN COIN nel tuo account per pagare le fee   II calcolo delle fee lo puoi eseguire in questo modo.   1 GWEI = 0.000000001 BNB   MAX GAS X GWEI   Per esempio prendiamo le mie configurazioni di base, 1.2 milioni gas e 20   gwei   1200000 x 0.00000020 = 0.0012 BNB di MAX EEE
{'code': -32000, 'message': 'already known'}	Questo è l'errore che ottieni quando il bot tenta di approvare un token, ma quel token era già approvato.
SSL errors	Questo è un problema con l'ora del tuo sistema operativo, Internet o VPN. Assicurati che l'ora del tuo sistema operativo sia impostata automaticamente e non manualmente.
{'code': -32000, 'message': 'transaction underpriced'}	O il tuo GWEI è troppo basso o il tuo gas massimo è troppo basso. Per gas max 1.2 milioni (1200000) è consigliabile. Per GWEI, dipende dal token che vuoi acquistare. Cambia di giorno in giorno, noi consigliamo di settarlo almeno a 20
ETHERSCAN - BSCSCAN ERROR: Fail with error TransferHelper: 'TRANSFER_FROM_FAILED'	"max gas" troppo basso. Si prega di impostare il max-gas a 1200000. Se continui a ricevere lo stesso errore prova a incrementarlo ancora. OPPURE Sei stato vittima di un contratto HONEYPOT
iddotsupport2	(per favore cerca su Google di cosa si tratta).